

読書支援サービス

「YourEyes（ユアアイズ）」

ボランティアツール

操作マニュアル

第 2.0 版

令和 4 年 5 月 1 日

株式会社スプリーム

リトルスタジオインク株式会社


株式会社想隆社

目次

1. ログイン	1
2. 本の登録	4
2.1. ノンブルエリアの選択	6
3. 本の選択	8
4. ページの追加	9
5. ページの編集	12
5.1. タグの編集	15
6. 編集の保存	18
7. 審査	19


1. ログイン

1. YourEyes ボランティアユーザーサイト(<https://volunteer-user.youreyes.jp>)へアクセスし、会員登録をします。「ボランティア参加の登録」をクリックすることで、登録画面に進みます。




2. ボランティアツールをインストールします。

マイページからダウンロードページ移動し、ツールのインストーラーをダウンロードし、インストーラの指示に従って、ツールをインストールしてください。




- ボランティアツールを起動します。「ID」には登録時に設定したメールアドレス、「PASSWORD(パスワード)」には登録時に設定したパスワードを入力して、ログインしてください。



2. 本の登録

- まず、登録する本を選びます。YourEyes が対応している本は、文庫、新書、A5版までの本になります。これらの種類の本から選んでください。

修正する本を決めたら、本の裏表紙にある 13 桁の ISBN コードを確認します。上段のバーコードの下に書かれている、または、「ISBN」の横に書かれている 13 桁の数字が ISBN コードです。



- ログイン後の画面で、右上にある「本の追加」をクリックします。初期ログイン時は、自動的に「3.」の画面に移行します。



- 先程、「1.」で確認した ISBN コードを入力し、送信ボタンをクリックします。




4. ISBN コードを元に該当する本を検索し、その結果を表示します。該当する本を選択して、「本を追加」をクリックすると、「2.1.ノンブルエリアの選択」に遷移します。

一部の本や、1980 年代前半より古い本の場合は特定できない事があります。その場合、修正作業を行うことができません。また、特定に時間が必要な場合もあります。その時には、1 時間程度時間をおいてから、再度特定を行なって下さい。登録できない本の場合には、YourEyes サイトからメールでお問い合わせください。



2.1. ノンブルエリアの選択

- 選んだ本のノンブルエリアを確認します。ノンブルとは本のページ番号の事で、ノンブルエリアとは、ノンブル(本のページ番号)が書かれている場所／部分です。この画像(「吾輩は猫である」青空文庫)では、左上にページ数が書かれています。




- 左ページと右ページで1箇所ずつ、実際の本から確認したノンブルエリアを選択します。

The screenshot shows the 'YourEyes' software interface for selecting non-numbered areas. The main window displays two pages of a document. The left page is labeled '左ページ' (Left Page) and the right page is labeled '右ページ' (Right Page). On each page, there are several rectangular boxes representing potential selection areas. Two specific boxes are highlighted with green circles containing checkmarks, indicating they have been selected. To the right of the pages, a sidebar titled 'ノンブルエリアを選択' (Select Non-numbered Area) provides instructions: '左右ページのノンブルエリアをクリックし、選択して下さい。ノンブルが片ページのみの場合は1箇所のみ選択してください。また、ノンブルが漢数字の場合は、「ノンブルが漢数字」にチェックを入れて下さい。位置が不明の場合は、「位置を判別できない」にチェックを入れてください。' Below these instructions are two checkboxes: 'ノンブルが漢数字' (Non-numbered area is in Chinese numerals) and '位置を判別できない' (Position cannot be identified). A green button at the bottom right of the sidebar says 'エリアを登録' (Register area).

3. ページ番号が漢数字表記の場合は、「ノンブルが漢数字」に✓チェックを入れてください。ページ番号の位置が不明の場合は、「位置を判別できない」に✓チェックします。その後、「エリアを登録」をクリックします。




4. 登録後は、本の選択画面に戻ります。ISBNコードを入力した本が追加されていることが確認できます。




3. 本の選択

ログイン直後の画面、「本を選択する」画面で、編集する本をクリックします。



4. ページの追加

- まず、本の書面の画像データを用意します。スマートフォンのカメラやスキャナーなどを使って、書面を1ページずつ画像データにします。本の書面をなるべく平面にし、できるだけ影が写り込まないようにして撮影をして下さい。この時、本文だけでなく、ノンブル(本のページ番号)や、章のタイトルなど、ページ全体が画面におさまるようにします。
また、ボランティアツールで読み込む為には、画像が jpeg か png フォーマットである事が必要です。iPhone の場合は、設定-カメラ-フォーマットで、「互換性優先」にチェックを入れて下さい。
Android の場合は、それぞれの端末で、jpeg か png 形式で保存されるよう設定を確認して下さい。
- 撮影したページ画像を、一旦パソコン上に保存します。ボランティアツールに取り込む前に、回転している画像は正しい向きに修正をしましょう。Windows の場合は標準の『フォト』を行うと便利です。ボランティアツールとフォトを同時に立ちあげておいても便利です。



Mac の場合は、画像を1つまたは複数選択して、「プレビュー」アプリで開いてください。画面右上にある回転マークか、ツールー「時計回りに回転」「あるいは反時計周りに回転」で画像を回転させる事が出来ます。正しい向きに回転させたら、画像を指定して保存を行えば終了です。


3. 画像をボランティアツールに取り込みます。「ページを編集する」画面の右上の「ページを追加」をクリックします。



4. 左ページ、もしくは右ページに、画像をドラッグドロップ、または、ファイルから選択して、ページを追加します。



5. 画像が読み込まれたら、ページとノンブル数を確認します。「ページ」は、追加したページの中で何番目か、「ノンブル」は、本の中でのページ数を表します。「追加する」をクリックすると、ページを追加して、「ページを編集する」画面に戻ります。



5. ページの編集

- 「ページを編集する」画面から、編集したいページにマウスカーソルを移動させ、「編集する」をクリックします。



- ページ個別の編集画面の左側には、読み込んだページの画像が表示されます。画像右下の虫眼鏡のマークから画像を拡大表示します。



3. ページ個別の編集画面の右側の「VTML 編集」エリアに、ページ画像から OCR 変換されたテキストが既に表示されています。「VTML 編集」エリアの右上に、「音声再生」ボタンがあり、実際にユアアイズアプリでどのように音声再生されるかの確認が出来ます。また、文章の一部をドラッグ選択してからボタンを押すと、選択した部分の音声を再生します。



4. 本の書面、または左側のページ画像と見比べながら、OCRで誤変換されたテキストを修正します。必要に応じて、改行して大丈夫です。

「最後の一文が途中で途切れている場合は、その一文ごと次のページに記載する」というルールで修正を行なって下さい。

5.1. タグの編集

1. テキストの修正が完了したら、タグを使用して、より正しい読み上げができるように修正を進めます。

文字を選択して右クリック、もしくは、文字の間を右クリックすることで、さまざまなタグを挿入することができます。



2. 使用頻度の高いタグを3つ紹介します。

1つ目は、「発音記号」です。テキストは修正できたが、本来読み上げるべき読み上げとは異なる読み上げがされた時に使用します。正しい読みをカタカナで入力し、必要であれば「^」をつけることで、記号の直前の文字にアクセントをつけて読み上げます。



2つ目は、「ポーズ」です。文章と文章の間に「間」をもたせたい時に使用します。



「間」をもたせたい前の文と後の文の間をポイントし、右クリックを行なって「ポーズ」を選択します。数字の単位はミリセカンドなので、1000 を入力すると1秒の「間」をもたせる事が出来ます。

3つ目は「アクセント」です。ピンポイントでアクセントを調整することが出来ます。

0~9の数字を入力する事で数字が高いほど、強いアクセントで読み上げを行います。このタグを使用すると、タグの前後の文章の抑揚が変化したりする場合があるので、設定後は必ず、変更をした文章一文を再生確認して下さい。



6. 編集の保存

サーバーに保存すべき変更内容がある場合、ボランティアツール右上にある「サーバーに変更を保存」ボタンが赤くなります。クリックすることで現在の内容をサーバーに保存することができます。



7. 審査

全部のページの修正が終わったら、「ページを編集する」画面の右上にある「審査に提出」ボタンを押して、YourEyes 事務局に提出します。審査が完了すると書籍一覧の表示が『審査中』から『審査完了』に切り替わります。

本の途中のページが抜けている、間違った修正がされているなどの場合には、もう一度修正をお願いする場合もありますので、ご了承ください。修正の差し戻しのお願いは、メールにてお送りいたします。お手数ではありますが、メールの内容に沿った修正にご協力いただき、再度、審査にご提出ください。審査には時間がかかる場合がありますのでご了承ください。また、審査完了後に事務局で修正データを編集する場合もありますのでご了承ください。

